

DATA119 Media Test

操作手順

ご利用手順

1. ダウンロード～アプリの実行
2. アプリの操作方法
3. テスト結果の見方
4. アプリ実行後のデバイスのフォーマット方法

改正：2026 年 6 月 26 日


1. ダウンロード～アプリの実行

①ダウンロードページからアプリをダウンロードします。



②ダウンロードしたファイルを任意の場所に保存します。

③保存したファイルをダブルクリックしてアプリを起動します。



④Windows の警告画面が表示された場合は、「詳細情報」→「実行」を選択してください。

※ アプリの実行には管理者権限が必要な場合があります。

2. Media Test アプリの操作方法

①テストの開始

アプリを起動したら「テスト開始」を押します。



②利用規約

利用規約をご確認いただき、「同意して次へ」を押します。



③外部メディアの取り外し

誤操作防止のため、外部メディアを全て取り外します。



※この画面が表示されている場合、メディアが接続されているため取り外しが必要です。

メディアの接続がなければ、「次へ進む」が有効になるので押してください。




④対象デバイスの接続

この画面が表示されたら、テストするデバイスを接続してください。

※複数のデバイスを同時にテストすることはできません。



デバイスの再接続時に以下の画面が表示された場合は、画面を無視してアプリの操作を続けるか、「キャンセル」を押してください。



デバイスが接続されると一覧に表示されます。テストするデバイスを選択して「実行する」を押します。




最終確認が表示されるので、「実行する」を押します。



⑤書き込みテスト

ステータスバーが100%になるまで待ちます。完了したら「次に進む」を押します。



⑥対象デバイスの再接続

デバイスを取り外したあと、「取り外し完了」ボタンを押します。

正しい読み取りテストを行うため、書き込んだデバイスを一度取り外し、再接続することでキャッシュを更新します。




デバイスが取り外されているかアプリが判定します。



次に、同じデバイスを再度 PC に接続し直します。接続できたら「再接続完了」ボタンを押します。



デバイスの再接続時に以下の画面が表示された場合は、画面を無視してアプリの操作を続けるか、「キャンセル」を押してください。



デバイスが接続されているかアプリでチェックします。



「次へ進む」を押します。



⑦読み込みテスト

ステータスバーが100%になるまで待機します。完了したら「結果表示」を押します。



⑧結果の表示



重要：

本アプリを実行すると、対象デバイスの管理情報が削除されるため、フォーマットを行わないとデータを保存できません。デバイスのフォーマット方法は、本書の「[4. フォーマット手順](#)」または赤枠内のショートカットから手順をご確認のうえ、実施してください

DATA119 からのお願い

容量偽装メディアに関する情報を収集し発信してまいります。

みなさまの情報提供をお願いいたします。

情報の提供方法

①テスト結果の保存

テスト結果を PC の任意の場所に保存します。

DATA119 Media Test

✓ **テスト結果：正常**
デバイスが正常に動作しています。

テストサマリー 1block = 100MB

■ 正常ブロック：311件 (100%)
■ 不良ブロック：0件 (0%)

不良率
0%

想定容量 (実際に使える容量)
28.9 GB
表示容量と一致しています

デバイス名: I-O DATA USB Flash Disk USB Device
ラベル名: -
表示容量: 28.9 GB

結果をシェアする (当社公式Xで結果を紹介しやす)

① テストログを保存


② 下記フォームにログを貼り付けて送信

📄 ログを保存する

📄 フォームを開く

DATA119 公式Xアカウント

みなさまのご協力をお願いします。



②フォームを開きます

「フォームを開く」をクリックし、フォームを開きます。



③フォーム情報を入力して送信します

先ほど保存したテキストデータを添付します。

「入力内容を確認」を押して送信します。

DATA119 Media Test 結果報告ページ

購入先 任意

製品URL 任意
購入したリンクを貼ってください

価格 任意
円の記入は不要です

コメント 任意

結果添付 必須
📎 ファイルを選択 選択されていません
ファイルサイズは 100 MB 以下。

入力内容を確認

お送りいただいた情報は内容を精査のうえ、当社公式アカウントにて発信させていただきます。

AOSデータ復旧サービスセンター (DATA119)
(@data119) on X

【困ったときのDATA119】大切な思い出や仕事のデータが消えてしまっても、あきらめないで。初期診断・お見積り無料、2...

📧 X

3. テスト結果の見方

結果：正常

DATA119 Media Test



検査の結果、異常は検出されませんでした。
このデバイスは通常どおりご利用いただけます。

結果：異常

DATA119 Media Test



この結果では、デバイスの認識容量は 499.9GB でしたが、実際に使用可能な容量は約 58.2GB でした。認識容量と実容量に大きな乖離が確認されたため、このデバイスは容量偽装メディアである可能性があります。

4. アプリ実行後のデバイスのフォーマット方法

注意：アプリによる処理完了後、USB メモリを再利用する際はフォーマットが必要です。処理後の状態では PC が正常に認識できないため、必ずフォーマットを実施してください。


①PC アイコンを選択します。




または、Windows キー + E でエクスプローラーを開き、スクロールして PC を選択します。

②対象デバイスのフォーマット選択

※この操作ではデバイス内のデータが上書きされます。対象デバイスを誤って選択しないよう、十分ご注意ください。




対象の対象メディアを右クリックします。




メニューから「フォーマット」を選択します。

③フォーマットの開始




「開始」を押します。




警告が出るので「OK」を押します。

④フォーマットの完了



フォーマットが完了すると次の画面が表示されるので「OK」を押して閉じます。



フォーマットしたデバイスが、空き容量が表示され次のように表示されていたら完了です。